Outlook 2016 [POP 設定変更編]

―はじめに―

メール設定前に【設定項目表】を準備し、【メールアドレス】と【パスワード】をご確認ください

一動作環境—

本マニュアルは以下の動作環境で作成しております

•OS :Windows 7

・バージョン : Microsoft Outlook 2016

: (Microsoft® Outlook® for Office 365 MSO (16.0.11425.20242) 32 ビット)

STEP1

Outlook 2016 を起動します



STEP2

【ファイル】をクリックします




【情報】⇒【アカウント設定】⇒【アカウント設定(A)】の順にクリックします

※ 【プロファイルの管理】が表示されている場合は7ページからご対応ください




STEP4

「アカウント設定」の画面で、【メール】タブをクリック、設定を変更したいアカウントを選択し、【修復(R)...】をクリックします




2 / 15

【詳細オプション】⇒【自分で自分のアカウントを手動で修復】にチェック ⇒【修復】の順にクリックします



「POP アカウントの設定」の画面で、【受信メール】の各項目に設定情報を入力し、【送信メール】をクリックします


項目	入力内容
受信メール	
ユーザー名	設定項目表の『メールアドレス 』を入力します
パスワード	設定項目表の『 パスワード 』を入力します
パスワードを保存する	チェックします
サーバー	『 mbox.ueda.ne.jp 』を入力します
ポート	『 995 』を入力します
このサーバーでは暗号化された接続 (SSL/TLS) が必要	チェックします
セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログオンが必要	チェックしません



次ページに続きます

「POP アカウントの設定」の画面で、【送信メール】の各項目に設定情報を入力し、【次へ】をクリックします

項目	入力内容
送信メール	
サーバー	『 mbox.ueda.ne.jp 』を入力します
ポート	『 465 』を入力します
暗号化方法	『 SSL/TLS 』を選択します
セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログオンが必要	チェックしません
送信 (SMTP) サーバーには認証が必要です	チェックします
受信メール サーバーと同じ設定を使用する	チェックします
ユーザー名とパスワードを使用してログオン	チェックしません
メールを送信する前に受信メール サーバーにログオンする	チェックしません




「アカウントが正常に修復されました」の画面が表示されたら、【完了】をクリックします



STEP9

「電子メール アカウント」の画面に戻ったら、【閉じる(C)】をクリックします




以上で設定変更終了です

【情報】⇒【アカウント設定】⇒【プロファイルの管理(O)】の順にクリックします 【プロファイルの管理(O)】をクリックし後に「ユーザー アカウント制御」の画面が表示されたら、【はい】をクリックします ※【アカウント設定】のみ表示されている場合は2ページからご対応ください




「メール設定」の画面で、【電子メール アカウント(E)...】をクリックします




STEP5

「アカウント設定」の画面で、【メール】タブをクリック、設定を変更したいアカウントを選択し、【変更(A)...】をクリックします




「アカウントの変更」の画面で、各項目に設定情報を入力し、【詳細設定(M...)】をクリックします

項目	入力内容
ユーザー情報	
名前(Y)	受信者に表示される名前です
電子メール アドレス(E)	設定項目表の『メールアドレス』を入力します
サーバー情報	
アカウントの種類(A)	POP3
受信メール サーバー(I)	『 mbox.ueda.ne.jp 』を入力します
送信メール サーバー (SMTP)(O)	『 mbox.ueda.ne.jp 』を入力します
メール サーバーへのログオン情報	
アカウント名(U)	設定項目表の『メールアドレス』を入力します
パスワード(P)	設定項目表の『 パスワード 』を入力します
パスワードを保存する(R)	チェックします
メール サーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応	チェックしません
している場合には、チェック ボックスをオンにしてください(O)	




【全般】タブをクリックし、以下のように設定します

項目	入力内容
メールアカウント	
このアカウントを表す名前を入力してください ("仕	アカウントの識別用に任意の名前を入力します
事"、"Microsoft Mail サーバー" など)(N)	※複数のメールアドレスを同一のパソコンでご利用の場合は、メ
	ールアドレスやご利用者名等を入力することをおすすめします




【送信サーバー】タブをクリックし、以下のように設定します

項目	入力内容
送信サーバー (SMTP) は認証が必要(O)	チェックします
受信メール サーバーと同じ設定を使用する(U)	チェックします




【詳細設定】タブをクリックし、以下のように設定し、【OK】をクリックします

項目	入力内容
サーバーのポート番号	
受信サーバー (POP3)(I)	『 995 』を入力します
このサーバーでは暗号化された接続 (SSL/TLS) が必要(E)	チェックします
送信サーバー (SMTP)(O)	『 465 』を入力します
使用する暗号化接続の種類(C)	『 SSL/TLS 』を選択します




「POP と IMAP のアカウント設定」の画面に戻ったら、【次へ(N)】をクリックします




STEP11

受信と送信のテストが正常に完了したことを確認出来たら、【閉じる(C)】をクリックします



「すべて完了しました」の画面が表示されたら、【完了】をクリックします



STEP13

「電子メール アカウント」の画面に戻ったら、【閉じる(C)】をクリックします



「メール設定」の画面で、【閉じる(C)】をクリックします



以上で設定変更終了です