

【新】メールサーバー向け

独自ドメインメールサービス Outlook 2019 [POP 設定変更編]

—はじめに—

メール設定前に【設定項目表】を準備し、【メールアドレス】と【パスワード】をご確認ください

—動作環境—

本マニュアルは以下の動作環境で作成しております

- ・OS : Windows 10
- ・メールソフト : Microsoft Outlook 2019

—注意事項—

1. 暗号化接続の設定を推奨いたしますが、ご利用の環境によっては暗号化接続でサーバーと接続できない場合がございます。その場合は、本書内に記載の『暗号化接続でサーバーと接続できない場合』の設定をお試しください。
2. ご利用のドメインが【新】メールサーバーに切り替わってから変更をお願い申し上げます。切り替わる前に変更してもメールは受信できません。

STEP1

Outlook 2019 を起動します



STEP2

【ファイル】をクリックします



STEP3

【情報】⇒【アカウント設定】⇒【アカウント設定(A)】の順にクリックします

※ 【プロフィールの管理】が表示されている場合は [9 ページ](#)からご対応ください



STEP4

設定を変更したいアカウントを選択し、【変更(A)...】をクリックします



STEP5

各項目に設定情報を入力し、【詳細設定(M...)】をクリックします

項目	入力内容
ユーザー情報	
名前(Y)	受信者に表示される名前です
電子メール アドレス(E)	設定項目表の『 メールアドレス 』を入力します
サーバー情報	
アカウントの種類(A)	POP3
暗号化接続の場合 (推奨)	
受信メール サーバー(I)	『 rental05.jmix.jp 』を入力します
送信メール サーバー (SMTP)(O)	『 rental05.jmix.jp 』を入力します
上記の暗号化接続でサーバーと接続できない場合	
受信メール サーバー(I)	『 mail2.[ドメイン名] 』を入力します
送信メール サーバー (SMTP)(O)	『 mail2.[ドメイン名] 』を入力します
メール サーバーへのログオン情報	
アカウント名(U)	設定項目表の『 メールアドレス 』を入力します
パスワード(P)	設定項目表の『 パスワード 』を入力します
パスワードを保存する(R)	チェックします
メール サーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください(O)	チェックしません

アカウントの変更 ×

POPとIMAPのアカウント設定
お使いのアカウントのメールサーバーの設定を入力してください。

ユーザー情報

名前(Y):

電子メール アドレス(E):

サーバー情報

アカウントの種類(A):

受信メール サーバー(I):

送信メール サーバー (SMTP)(O):

メール サーバーへのログオン情報

アカウント名(U):

パスワード(P):

パスワードを保存する(R)

メールサーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください(O)

アカウント設定のテスト

アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧めします。

[次へ] をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする(S)

STEP6

【全般】 タブをクリックし、以下のように設定します

項目	入力内容
メールアカウント	
このアカウントを表す名前を入力してください ("仕事"、"Microsoft Mail サーバー" など)(N)	アカウントの識別用に任意の名前を入力します ※複数のメールアドレスを同一のパソコンでご利用の場合は、メールアドレスやご利用者名等を入力することをおすすめします

インターネット電子メール設定

全般 送信サーバー 詳細設定

メール アカウント

このアカウントを表す名前を入力してください ("仕事"、"Microsoft Mail サーバー" など)(N)

仕事

その他のユーザー情報

組織(O):

返信電子メール(R):

OK キャンセル

STEP7

【送信サーバー】 タブをクリックし、以下のように設定します

項目	入力内容
送信サーバー (SMTP) は認証が必要(O)	チェックします
受信メール サーバーと同じ設定を使用する(U)	チェックします

インターネット電子メール設定

全般 送信サーバー 詳細設定

送信サーバー (SMTP) は認証が必要(O)

受信メール サーバーと同じ設定を使用する(U)

次のアカウントとパスワードでログオンする(L)

アカウント名(N):

パスワード(P):

パスワードを保存する(R)

セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応(Q)

メールを送信する前に受信メール サーバーにログオンする(I)

OK キャンセル

STEP8

【詳細設定】 タブをクリックし、以下のように設定し、【OK】をクリックします

項目	入力内容
サーバーのポート番号	
暗号化接続の場合 (推奨)	
受信サーバー (POP3)(I)	『 995 』を入力します
このサーバーでは暗号化された接続 (SSL/TLS) が必要(E)	チェックします
送信サーバー (SMTP)(O)	『 587 』を入力します
使用する暗号化接続の種類(C)	『 自動 』を入力します
上記の暗号化接続でサーバーと接続できない場合	
受信サーバー (POP3)(I)	『 110 』を入力します
このサーバーでは暗号化された接続 (SSL/TLS) が必要(E)	チェックしません
送信サーバー (SMTP)(O)	『 25 』を入力します
使用する暗号化接続の種類(C)	『 なし 』を入力します

インターネット電子メール設定

全般 送信サーバー **詳細設定**

サーバーのポート番号

受信サーバー (POP3)(I): 995 標準設定(D)

このサーバーでは暗号化された接続 (SSL/TLS) が必要(E)

送信サーバー (SMTP)(O): 587

使用する暗号化接続の種類(C): 自動

サーバーのタイムアウト(T)

短い 長い 1分

配信

サーバーにメッセージのコピーを置く(L)

サーバーから削除する(R) 14 日後

[削除済みアイテム] から削除されたら、サーバーから削除(M)

OK キャンセル

STEP9

「POP と IMAP のアカウント設定」の画面に戻ったら、【次へ(N)】をクリックします

アカウントの変更

POP と IMAP のアカウント設定
お使いのアカウントのメールサーバーの設定を入力してください。

ユーザー情報
名前(Y): 上田 太郎
電子メール アドレス(E):

サーバー情報
アカウントの種類(A): POP3
受信メール サーバー(I): rental05.jmix.jp
送信メール サーバー (SMTP)(Q): rental05.jmix.jp

メールサーバーへのログイン情報
アカウント名(U):
パスワード(P): *****
 パスワードを保存する(R)

メールサーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェックボックスをオンにしてください(Q)

アカウント設定のテスト
アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧めします。
アカウント設定のテスト(I)
 [次へ] をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする(S)

詳細設定(M)...

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル ヘルプ

STEP10

受信と送信のテストが正常に完了したことを確認出来たら、【閉じる(C)】をクリックします

テスト アカウント設定

すべてのテストが完了しました。[閉じる] をクリックして続行してください。


中止(S)

閉じる(C)

タスク	エラー	状況
✓ 受信メールサーバー (POP3) へのログイン		完了
✓ テスト電子メールメッセージの送信		完了

STEP11

「すべて完了しました」の画面が表示されたら、【完了】をクリックします



STEP12

「電子メール アカウント」の画面に戻ったら、【閉じる(C)】をクリックします



以上で終了です

STEP3

【情報】 ⇒ 【アカウント設定】 ⇒ 【プロファイルの管理(O)】 の順にクリックします

※ 【アカウント設定】 のみ表示されている場合は [2 ページ](#) からご対応ください




STEP4

「メール設定」の画面が表示されたら、【電子メール アカウント(E)...】 をクリックします



STEP5

設定を変更したいアカウントを選択し、【変更(A)...】をクリックします



STEP6

各項目に設定情報を入力し、【詳細設定(M...)】をクリックします

項目	入力内容
ユーザー情報	
名前(Y)	受信者に表示される名前です
電子メール アドレス(E)	設定項目表の『 メールアドレス 』を入力します
サーバー情報	
アカウントの種類(A)	POP3
暗号化接続の場合 (推奨)	
受信メール サーバー(I)	『 rental05.jmix.jp 』を入力します
送信メール サーバー (SMTP)(O)	『 rental05.jmix.jp 』を入力します
上記の暗号化接続でサーバーと接続できない場合	
受信メール サーバー(I)	『 mail2.[ドメイン名] 』を入力します
送信メール サーバー (SMTP)(O)	『 mail2.[ドメイン名] 』を入力します
メール サーバーへのログオン情報	
アカウント名(U)	設定項目表の『 メールアドレス 』を入力します
パスワード(P)	設定項目表の『 パスワード 』を入力します
パスワードを保存する(R)	チェックします
メール サーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください(O)	チェックしません

アカウントの変更

POPとIMAPのアカウント設定
お使いのアカウントのメールサーバーの設定を入力してください。

ユーザー情報

名前(Y):

電子メール アドレス(E):

サーバー情報

アカウントの種類(A):

受信メール サーバー(I):

送信メール サーバー (SMTP)(O):

メール サーバーへのログオン情報

アカウント名(U):

パスワード(P):

パスワードを保存する(R)

メールサーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください(O)

アカウント設定のテスト

アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧めします。

[次へ] をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする(S)

STEP7

【全般】 タブをクリックし、以下のように設定します

項目	入力内容
メールアカウント	
このアカウントを表す名前を入力してください ("仕事"、"Microsoft Mail サーバー" など)(N)	アカウントの識別用に任意の名前を入力します ※複数のメールアドレスを同一のパソコンでご利用の場合は、メールアドレスやご利用者名等を入力することをおすすめします

インターネット電子メール設定

全般 送信サーバー 詳細設定

メール アカウント

このアカウントを表す名前を入力してください ("仕事"、"Microsoft Mail サーバー" など)(N)

仕事

その他のユーザー情報

組織(O):

返信電子メール(R):

OK キャンセル

STEP8

【送信サーバー】 タブをクリックし、以下のように設定します

項目	入力内容
送信サーバー (SMTP) は認証が必要(O)	チェックします
受信メール サーバーと同じ設定を使用する(U)	チェックします

インターネット電子メール設定

全般 送信サーバー 詳細設定

送信サーバー (SMTP) は認証が必要(O)

受信メール サーバーと同じ設定を使用する(U)

次のアカウントとパスワードでログオンする(L)

アカウント名(N):

パスワード(P):

パスワードを保存する(R)

セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応(Q)

メールを送信する前に受信メール サーバーにログオンする(I)

OK キャンセル

STEP9

【詳細設定】 タブをクリックし、以下のように設定し、【OK】をクリックします

項目	入力内容
サーバーのポート番号	
暗号化接続の場合 (推奨)	
受信サーバー (POP3)(I)	『 995 』を入力します
このサーバーでは暗号化された接続 (SSL/TLS) が必要(E)	チェックします
送信サーバー (SMTP)(O)	『 587 』を入力します
使用する暗号化接続の種類(C)	『 自動 』を入力します
上記の暗号化接続でサーバーと接続できない場合	
受信サーバー (POP3)(I)	『 110 』を入力します
このサーバーでは暗号化された接続 (SSL/TLS) が必要(E)	チェックしません
送信サーバー (SMTP)(O)	『 25 』を入力します
使用する暗号化接続の種類(C)	『 なし 』を入力します

インターネット電子メール設定

全般 送信サーバー **詳細設定**

サーバーのポート番号

受信サーバー (POP3)(I): 995 標準設定(D)

このサーバーでは暗号化された接続 (SSL/TLS) が必要(E)

送信サーバー (SMTP)(O): 587

使用する暗号化接続の種類(C): 自動

サーバーのタイムアウト(T)

短い 長い 1分

配信

サーバーにメッセージのコピーを置く(L)

サーバーから削除する(R) 14 日後

[削除済みアイテム] から削除されたら、サーバーから削除(M)

OK キャンセル

STEP10

「POP と IMAP のアカウント設定」の画面に戻ったら、【次へ(N)】をクリックします

アカウントの変更

POP と IMAP のアカウント設定
お使いのアカウントのメール サーバーの設定を入力してください。

ユーザー情報
名前(Y): 上田 太郎
電子メール アドレス(E):

サーバー情報
アカウントの種類(A): POP3
受信メール サーバー(I): rental05.jmix.jp
送信メール サーバー (SMTP)(Q): rental05.jmix.jp

メール サーバーへのログイン情報
アカウント名(U):
パスワード(P): *****
 パスワードを保存する(R)

メール サーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください(Q)

アカウント設定のテスト
アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧めします。
アカウント設定のテスト(I)
 [次へ] をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする(S)

詳細設定(M)...

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル ヘルプ

STEP11

受信と送信のテストが正常に完了したことを確認出来たら、【閉じる(C)】をクリックします

テスト アカウント設定


すべてのテストが完了しました。[閉じる] をクリックして続行してください。

中止(S) **閉じる(C)**

タスク	エラー	状況
✓ 受信メール サーバー (POP3) へのログイン		完了
✓ テスト電子メール メッセージの送信		完了

STEP12

「すべて完了しました」の画面が表示されたら、【完了】をクリックします



STEP13

「電子メール アカウント」の画面に戻ったら、【閉じる(C)】をクリックします



STEP14

「メール設定」の画面で、【閉じる(C)】をクリックします



以上で終了です

独自ドメインサービス向けメールの設定方法は UCV ホームページにも掲載しています。

右記の QR コード、または以下の URL からアクセスしご参照ください。

<http://www.ucv.co.jp/support/original-domains-mail.html>



ご不明な点がございましたらお問い合わせください

株式会社 上田ケーブルビジョン

電話番号 : 0120-160-074 (フリーダイヤル)

営業時間 : 9:00~17:00 (月~土)