

Android Gmail アプリ メール設定マニュアル [POP 設定編]

ーはじめにー

メール設定前に【設定項目表】を準備し、【メールアドレス】と【パスワード】をご確認下さい。

本マニュアルは以下の動作環境の下に作成されております

※ 設定される端末により、本マニュアル上の表記と若干の違いが含まれる場合がありますのでご注意ください

- ・使用機種 : ASUS Zenfone 3 ZE520KL
- ・OS : Android バージョン 6.0.1


STEP 1 / 9

「Gmail」アプリをタップします



STEP 2 / 9

「メールアドレスを追加」をタップします



※ 上記画面が出ない場合は次ページをご覧ください



STEP 2 / 9の画面が出ない場合は「左上のメニューボタン」



設定




アカウントを追加

の順にタップします


①



②




③



STEP 3 / 9

メールのセットアップ画面が表示されます


「個人 (IMAP または POP)」を選択して「次へ」をタップします



STEP 4 / 9


メールアドレスの追加画面が表示されます

設定項目表の【メールアドレス】を入力して「手動セットアップ」をタップします



STEP 5 / 9

「個人用 (POP3)」を選択して「次へ」をタップします



STEP 6 / 9

設定項目表の【パスワード】を入力して「次へ」をタップします



STEP 1 / 9

受信サーバーの設定画面が表示されます

各項目について下図の通りに操作して「次へ」をタップします

受信サーバーの設定

ユーザー名
ご利用のメールアドレス

パスワード
.....

パスワードを表示する

サーバー
mbox.ueda.ne.jp

ポート
110

セキュリティの種類
なし

< 次へ >

設定項目表の【メールアドレス】を入力します



ドメイン部 (@~) も入力します

設定項目表の【パスワード】を入力します

「mbox.ueda.ne.jp」を入力します



「po~」や「mail~」ではありません

「110」を入力します

「なし」を選択します

STEP 8 / 9

送信サーバーの設定画面が表示されます

各項目について下図の通りに入力して「次へ」をタップします

The screenshot shows the '送信サーバーの設定' (SMTP Server Settings) screen. The settings are as follows:

- SMTPサーバー**
 - ご利用のメールアドレス: 「mbox.ueda.ne.jp」を入力します
「po～」ではありません
- ポート**
 - 587: 「587」を入力します
- セキュリティの種類**
 - なし: 「なし」を選択します
- ログインが必要**
 - ログインが必要: チェックを入れます
- ユーザー名**
 - ご利用のメールアドレス: 設定項目表の【メールアドレス】を入力します
ドメイン部 (@～) も入力します
- 認証**
 - パスワード: 設定項目表の【パスワード】を入力します

At the bottom, the '次へ >' button is circled in red.

STEP 9 / 9

アカウント名と名前を入力します。「次へ」をタップしアカウント設定が完了します

アカウント名 (省略可)
ご利用のメールアドレス

名前
上田 太郎
送信メールに表示されます

次へ >

Gmail アプリ内での識別名です (省略可能)

メール送信先で差出人名として表示されます