

Shuriken 2018 [POP 設定変更編]

—はじめに—

メール設定前に【設定項目表】を準備し、【メールアドレス】と【パスワード】をご確認ください

—動作環境—

本マニュアルは以下の動作環境で作成しております

- | | |
|--------|---|
| •OS | :Windows 10 |
| •バージョン | : JUSTSYSTEMS Shuriken 2018 体験版 16.0.1.3453 |


STEP1

Shuriken 2018 を起動します



STEP2

【設定(S)】→【アカウント登録設定(P)…】をクリックします



STEP3

「アカウント登録設定」の画面が表示されたら、【受信】をクリックし各項目に設定情報を入力します

項目	入力内容
受信(POP3)サーバーの名前	『 mbox.ueda.ne.jp 』を入力します
ユーザー名	設定項目表の『 メールアドレス 』を入力します
パスワードの保存	『 する 』を選択します
パスワード	設定項目表の『 パスワード 』を入力します
受信サーバーのポート番号	SSL (暗号化)を使用する、しないを選択した際にポート番号は自動的に入力されます SSL 使用 : 995 SSL 使用しない : 110
SSLを使用	SSL(暗号化)を使用→『 する 』 使用せず→『 しない 』
STARTTLSを使用	『 しない 』を選択します
APOPを使用	『 しない 』を選択します
受信したメールをサーバーから削除	※ご利用の環境に応じて設定を変更してください
削除対象となるメールの受信日からの日数(0~1000日後に削除)	※ご利用の環境に応じて設定を変更してください
受信するメールサイズを制限	※ご利用の環境に応じて設定を変更してください

アカウント登録設定

アカウント(A) **上田 太郎** 登録・編集(M)▼

グループ(G) 設定一覧(L)

設定項目	設定値
受信(POP3)サーバーの名前	mbox.ueda.ne.jp
ユーザー名	*****@ueda.ne.jp
パスワードの保存	する
↳ パスワード	*****
受信サーバーのポート番号	995
SSLを使用	する
↳ STARTTLSを使用	しない
APOPを使用	しない
受信したメールをサーバーから削除	する
↳ 削除対象となるメールの受信日からの日数(0~1000日後に削除)	50日後に削除
↳ PostPetからのメールはサーバーに残す	残さない
受信するメールサイズを制限	しない
↳ 受信するメールサイズの最大値(1~32767KB)	64 KB

接続するメール受信サーバーの名前またはIPアドレスを入力します。
※[確認入力]を押すと大きな文字で確認しながら入力できます。

詳細設定(D)

絞り込み(C) 絞り込(S) 解除(B)

編集(E) 確認入力(X)...

OK キャンセル ヘルプ(H)

STEP4

【送信】をクリックし各項目に設定情報を入力し、【OK】をクリックします

項目	入力内容
送信(SMTP)サーバーの名前	『 mbox.ueda.ne.jp 』を入力します
受信サーバーのポート番号	SSL (暗号化)を使用する、しないを選択した際にポート番号は自動的に入力されます SSL 使用 : 465 SSL 使用しない : 587
SSL を使用	SSL(暗号化)を使用→『 する 』 使用せず→『 しない 』
STARTTLS を使用	『 しない 』を選択します
送信前の受信サーバーによる認証(POP before SMTP)	『 しない 』を選択します
SMTP 認証	『 する 』を選択します
SMTP 認証に受信サーバーのアカウント情報を使う	『 使う 』を選択します
指定サイズ以上のメールを受信するときに警告	※ご利用の環境に応じて設定を変更してください
送信前に送信先のメールアドレスをチェック	※ご利用の環境に応じて設定を変更してください
送信時に送信先のニックネームを編集	※ご利用の環境に応じて設定を変更してください
メールを分割して送信	※ご利用の環境に応じて設定を変更してください

アカウント登録設定

アカウント(A) **上田 太郎** 登録・編集(M) ▼

グループ(G) アカウント情報 送信 (選択済み) メール作成 受け取り通知 セキュリティ ダイアルアップ

設定一覧(L)

設定項目	設定値
送信(SMTP)サーバーの名前	mbox.ueda.ne.jp
送信サーバーのポート番号	465
SSLを使用	する
└ STARTTLSを使用	しない
送信前の受信サーバーによる認証(POP before SMTP)	しない
SMTP認証	する
└ SMTP認証に受信サーバーのアカウント情報を使う	使う
ユーザー名	
└ パスワードの保存	しない
└ パスワード	
指定サイズ以上のメールを送信するときに警告	しない
└ 警告するメールサイズ(1~32767KB)	1024 KB
送信前に送信先のメールアドレスをチェック	しない
└ 送信時に警告するメールアドレス	編集ボタンを押してください
└ 送信を中止するメールアドレス	編集ボタンを押してください
送信時に送信先のニックネームを編集	しない
メールを分割して送信	しない
└ 分割するメールサイズ(16~32767KB)	512 KB

接続するメール送信サーバーの名前またはIPアドレスを入力します。
※[確認入力]を押すと大きな文字で確認しながら入力できます。

編集(E) 確認入力(C)...

OK キャンセル ヘルプ(H)

以上で設定終了です