

## 【新】メールサーバー向け

# 独自ドメインメールサービス Mozilla Thunderbird 78 [POP 設定変更編]

—はじめに—

メール設定前に【設定項目表】を準備し、【メールアドレス】と【パスワード】をご確認ください

—動作環境—

本マニュアルは以下の動作環境で作成しております

- ・OS : Windows 10
- ・バージョン : Mozilla Thunderbird 78.5.0

—注意事項—

1. 暗号化接続の設定を推奨いたしますが、ご利用の環境によっては暗号化接続でサーバーと接続できない場合がございます。その場合は、本書内に記載の『暗号化接続でサーバーと接続できない場合』の設定をお試しください。
2. ご利用のドメインが【新】メールサーバーに切り替わってから変更をお願い申し上げます。切り替わる前に変更してもメールは受信できません。


## STEP1

Thunderbird を起動します



## STEP2

受信トレイ上のアカウントをクリックし【アカウント設定】を選択します。もしくは、メニューボタンから【アカウント設定】を選択します。






### STEP3

新しいタブでアカウント設定に関する情報が表示されます。【サーバー設定】をクリックし各項目に設定情報を入力します

項目	入力内容	
サーバーの種類	POP メールサーバー	
暗号化接続の場合 (推奨)		
サーバー名(S)	『 <b>rental05.jmix.jp</b> 』を入力します	
ポート(P)	『 <b>995</b> 』を入力します	
ユーザー名(N)	設定項目表の『 <b>メールアドレス</b> 』を入力します	
セキュリティ設定	接続の保護(U)	『 <b>SSL/TLS</b> 』を選択します ※ 変更すると「ポート(P):」の数字が自動的に変更される場合がございます
	認証方式(I)	『 <b>通常のパスワード認証</b> 』を選択します
上記の暗号化接続でサーバーと接続できない場合		
サーバー名(S)	『 <b>mail2.[ドメイン名]</b> 』を入力します	
ポート(P)	『 <b>110</b> 』を入力します	
ユーザー名(N)	設定項目表の『 <b>メールアドレス</b> 』を入力します	
セキュリティ設定	接続の保護(U)	『 <b>なし</b> 』を選択します ※ 変更すると「ポート(P):」の数字が自動的に変更される場合がございます
	認証方式(I)	『 <b>平文のパスワード認証 (安全でない)</b> 』を選択します



## STEP4


【送信 (SMTP) サーバー】をクリックし、設定を確認する SMTP サーバーを選択し、【編集(E)…】をクリックします



## STEP5


各項目に設定情報を入力し、【OK】をクリックします

項目	入力内容	
説明(D)	任意 (空欄でも構いません)	
暗号化接続の場合 (推奨)		
サーバー名(S)	『 rental05.jmix.jp 』を入力します	
ポート番号(P)	『 587 』を入力します	
セキュリティと認証	接続の保護(N)	『 STARTTLS 』を選択します
	認証方式(I)	『 通常のパスワード認証 』を選択します
	ユーザー名(M)	設定項目表の『 メールアドレス 』を入力します
上記の暗号化接続でサーバーと接続できない場合		
サーバー名(S)	『 mail2.[ドメイン名] 』を入力します	
ポート番号(P)	『 25 』を入力します	
セキュリティと認証	接続の保護(N)	『 なし 』を選択します
	認証方式(I)	『 平文のパスワード認証 (安全でない) 』を選択します
	ユーザー名(M)	設定項目表の『 メールアドレス 』を入力します




## STEP6

「アカウント設定」のタブを閉じます




## STEP7

【受信】をクリックします




## STEP8

「パスワードを入力してください」のダイアログが表示されたら、設定項目表の【パスワード】を入力及び、【パスワードマネージャーにこのパスワードを保存する。】にチェックし、【OK】をクリックし、メールが受信できるか確認してください。



## STEP9

メール送信の際に「パスワードを入力してください」のダイアログが表示されたら、設定項目表の【パスワード】を入力及び、【パスワードマネージャーにこのパスワードを保存する。】にチェックし、【OK】をクリックし、メールが送信できるか確認してください。



以上で終了です

独自ドメインサービス向けメールの設定方法は UCV ホームページにも掲載しています。  
右記の QR コード、または以下の URL からアクセスしご参照ください。

<http://www.ucv.co.jp/support/original-domains-mail.html>



ご不明な点がございましたらお問い合わせください

株式会社 上田ケーブルビジョン

電話番号 : 0120-160-074 (フリーダイヤル)

営業時間 : 9:00~17:00 (月~土)