



Outlook 2016

【新規・追加 設定編】

上田ケーブルビジョン

はじめに

メール設定前に【設定項目表】を準備し
【メールアドレス】と【パスワード】をご確認ください

設定項目表

様のご契約内容は以下の通りです

■ご契約者情報			
お客様氏名		電話番号	
お客様住所			
お客様番号			
■メール設定情報			
メールアドレス (アカウント)	*****@ueda. ne. jp		
パスワード			
POP3サーバ		SMTPサーバ	
メール安心バック		その他オプション	

設定はSTEP8まであります

Outlook 2016を起動



Outlook

※作業はパソコンをインターネットに接続した状態で行ってください

【ファイル】をクリック



注意

下記の画面が表示された場合
STEP4へお進みください。



×

Outlook

詳細オプション ^

自分で自分のアカウントを手動で設定

接続

アカウントの追加をクリック




メールアドレスを入力 ほか

The screenshot shows the Outlook login interface. At the top center is the Outlook logo. Below it is a text input field containing a redacted email address followed by '@ueda.ne.jp'. To the right of the input field is a dropdown menu labeled '詳細オプション'. Below the dropdown is a checkbox labeled '自分で自分のアカウントを手動で設定', which is checked. At the bottom of the form is a blue button labeled '接続'. Red circles with numbers 1 through 4 are placed to the left of each of these elements, indicating the steps to follow.

- ①メールアドレスを入力
- ②「詳細オプション」をクリック
- ③「自分で自分のアカウントを手動で設定」にチェックをいれる
- ④「接続」をクリック

【POP】を選択



注意

下記の画面が表示された場合
STEP7へお進みください



POP アカウントの設定

■■■■@ueda.ne.jp (別のユーザー)

パスワード

前に戻る 接続

POPアカウントの設定を入力

POP アカウントの設定
 [redacted]@ueda.ne.jp (別のユーザー)

受信メール
 サーバー ポート
 このサーバーでは暗号化された接続 (SSL/TLS) が必要
 セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログインが必要

送信メール
 サーバー ポート
 暗号化方法
 セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログインが必要

メッセージ配信
 既存のデータ ファイルを使用
 参照...

[前に戻る](#) [次へ](#)

全ての入力が終わったらクリック

項目		入力内容
受信メール	サーバー	『 mbox.ueda.ne.jp 』
	ポート	『 995 』
	このサーバーでは暗号化された接続 (SSL/TLS) が必要	チェックあり
	セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログインが必要	チェックなし
送信メール	サーバー	『 mbox.ueda.ne.jp 』
	ポート	『 465 』
	暗号化方法	『 SSL/TLS 』
	セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログインが必要	チェックなし

※上記は推奨設定値です
 接続できない場合は
 次ページの設定値を入力してください

注意

STEP6の設定値で接続できない場合 下記の内容で設定してください

項目		入力内容
受信メール	サーバー	『 mbox.ueda.ne.jp 』
	ポート	『 110 』
	このサーバーでは暗号化された接続 (SSL/TLS) が必要	チェックなし
	セキュリティで保護されたパスワード認証(SPA)でのログオンが必要	チェックなし
送信メール	サーバー	『 mbox.ueda.ne.jp 』
	ポート	『 587 』
	暗号化方法	『 なし 』
	セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA)でのログオンが必要	チェックなし

※左記は非推奨の設定値です
接続が暗号化されないため、
メールの安全性が保証されません

パスワードを入力

POP アカウントの設定

■■■■@ueda.ne.jp (別のユーザー)

パスワード

①設定項目表の「パスワード」を入力



前に戻る

接続


②接続をクリック

注意

下記の画面が表示された場合
「いいえ」をクリックしてください



下記のような画面が表示されたら
「アカウント設定の変更」
をクリックしSTEP6に戻り
設定内容を入力または確認します。



完了をクリックし設定完了

Outlook

アカウントが正常に追加されました

POP
[redacted]@ueda.ne.jp

別のメール アドレスを追加

[input field] 次へ

詳細オプション ^

自分で自分のアカウントを手動で設定

完了

Outlook Mobile をスマートフォンにも設定する

注意

スマートフォン用設定画面が表示された場合
右上の[X 閉じる]ボタンで閉じてください

Outlook

Outlook のセットアップを完了すると、外出先でも快適に利用できるようになります。

電話番号を入力すると、ダウンロードリンクが送信されます。

[input field: +81 90-1234-5678] リンクを送信

Microsoft は電話番号または電子メールを 1 回限りのトランザクションの目的にのみ使用します。情報は保存されず、SMS の標準準拠が適用されます。Microsoft のプライバシーに関する詳細。

または、下の QR コードをスキャンしてください。

チェックが入っている
場合は外してください