



Outlook 2016

【設定変更編】

上田ケーブルビジョン

はじめに

メール設定前に【設定項目表】を準備し
【メールアドレス】と【パスワード】をご確認ください

設定項目表

様のご契約内容は以下の通りです

■ご契約者情報			
お客様氏名		電話番号	
お客様住所			
お客様番号			

■メール設定情報			
メールアドレス (アカウント)	*****@ueda. ne. jp		
パスワード			
POP3サーバ		SMTPサーバ	
メール安心バック		その他オプション	

設定はSTEP15 まであります

Outlook2016を起動



Outlook

※作業はパソコンをインターネットに接続した状態で行ってください

【ファイル】をクリック



プロフィールの管理をクリック

【情報】⇒【アカウント設定】⇒【プロフィールの管理】の順にクリックします

The screenshot shows the Outlook 'アカウント情報' (Account Information) page. A blue sidebar on the left contains navigation options: '情報' (Information), '開く/エクスポート' (Open/Export), '名前を付けて保存' (Save with Name), '添付ファイルの保存' (Save Attachments), '印刷' (Print), 'Office アカウント' (Office Account), 'オプション' (Options), and '終了' (End). The main content area is titled 'アカウント情報' and includes a search bar, a '+ アカウントの追加' (Add Account) button, and a section for 'アカウントの設定' (Account Settings). A context menu is open over the 'アカウントの設定' button, listing three options: 'アカウント設定(A)...' (Account Settings), 'プロフィールの変更(P)' (Change Profile), and 'プロフィールの管理(O)' (Manage Profiles). Three red boxes and numbered circles highlight the following steps: 1. The '情報' (Information) option in the sidebar. 2. The 'アカウント設定' (Account Settings) button in the main content area. 3. The 'プロフィールの管理(O)' (Manage Profiles) option in the context menu.

① 情報

アカウント情報

開く/エクスポート

名前を付けて保存

添付ファイルの保存

印刷

Office アカウント

オプション

終了

アカウントの設定

このアカウントの設定を変更、または追加の接続を設定します。

- iPhone、iPad、Android、Windows 10 Mobile 用の Outlook アプリを取得します。

アカウント設定(A)...
アカウントを追加または削除するか、既存の接続設定を変更します。

プロフィールの変更(P)
Microsoft Outlook を再起動して、別のプロフィールを選択します。


プロフィールの管理(O)
プロフィールを追加または削除するか、既存のプロフィール設定を変更します。

通知の管理


注意

ユーザーアカウント制御が表示された場合

「このアプリがデバイスに変更を加えることを許可しますか」
の画面が表示されたら、【はい】をクリックします



【電子メール アカウント】をクリック



設定を変更したいアカウントを選択し 【変更】をクリック



アカウントの設定を入力

アカウントの変更

POP と IMAP のアカウント設定
お使いのアカウントのメール サーバーの設定を入力してください。

1

ユーザー情報
 名前(Y): 上田 太郎
 電子メール アドレス(E): @ueda.ne.jp

サーバー情報
 アカウントの種類(A): POP3
 受信メール サーバー(I): mbox.ueda.ne.jp
 送信メール サーバー (SMTP)(Q): mbox.ueda.ne.jp

メール サーバーへのログイン情報
 アカウント名(U): @ueda.ne.jp
 パスワード(P): *****
 パスワードを保存する(B)

メール サーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください(Q)

アカウント設定のテスト
 アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧めします。

アカウント設定のテスト(I)
 [次へ] をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする(S)

2 詳細設定(M)...

< 戻る(B) 次へ(N) キャンセル

全ての入力が
終わったらクリック

項目		入力内容
ユーザー情報	名前	送信者として相手に通知したい名前を入力(例: 上田 太郎)
	電子メールアドレス	設定項目表の『メールアドレス』を入力
サーバー情報	受信メールサーバー	『 mbox.ueda.ne.jp 』
	送信メールサーバー (SMTP)	『 mbox.ueda.ne.jp 』
メールサーバーへのログイン情報	アカウント名	設定項目表の『メールアドレス』を入力
	パスワード	設定項目表の『パスワード』を入力
	パスワードを保存する	チェックあり
メールサーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください		チェックなし

※設定項目表に記載の設定値は古い場合があります
上記の表の値を入力してください

【全般】タブをクリックし以下のように設定

インターネット電子メール設定

全般 送信サーバー 詳細設定

メール アカウント

このアカウントを表す名前を入力してください ("仕事", "Microsoft Mail サーバー" など)(N)

UCVメール ←任意の値を入力

その他のユーザー情報

組織(O):

返信電子メール(R):

OK キャンセル

入力内容

アカウントの識別用に任意の名前を入力します
※複数のメールアドレスを同一のパソコンでご利用の場合は、
メールアドレスやご利用者名等を入力することをおすすめします

※STEP9の作業が終わるまで【OK】ボタンはクリックしないでください

【送信サーバー】タブをクリックし以下のように設定

インターネット電子メール設定

全般 送信サーバー 詳細設定

送信サーバー (SMTP) は認証が必要 (Q)

受信メール サーバーと同じ設定を使用する (U)

次のアカウントとパスワードでログオンする (L)

アカウント名 (N):

パスワード (P):

パスワードを保存する (B)

セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応 (Q)

メールを送信する前に受信メール サーバーにログオンする (I)

OK キャンセル

項目	入力内容
送信サーバー (SMTP) は認証が必要	チェックあり
受信メール サーバーと同じ設定を使用する	チェックあり

※STEP9の作業が終わるまで[OK]ボタンはクリックしないでください

【詳細設定】タブをクリックし以下のように設定

インターネット電子メール設定

全般 送信サーバー **①** 詳細設定

② **サーバーのポート番号**

受信サーバー (POP3)(I): 995 標準設定(D)

このサーバーでは暗号化された接続 (SSL/TLS) が必要(E)

送信サーバー (SMTP)(Q): 465

使用する暗号化接続の種類(C): SSL/TLS

サーバーのタイムアウト(T)

短い 長い 1分

配信

サーバーにメッセージのコピーを置く(L)

サーバーから削除する(B) 14 日後

[削除済みアイテム] から削除されたら、サーバーから削除(M)

③ OK キャンセル

項目	入力内容 ※推奨値	
サーバーの ポート番号の	受信サーバー (POP3)	『 995 』を入力
	このサーバーでは 暗号化された接続 (SSL/TLS) が必要	チェックあり
	送信サーバー (SMTP)	『 465 』を入力
	使用する暗号化接続の種類	『 SSL/TLS 』を選択

※上記の値で接続できない場合は
右記の値を入力してください。
ただし、接続が暗号化されないため、
メールの安全性が保証されません

入力内容
『 110 』を入力
チェックなし
『 587 』を入力
『 なし 』を選択

「POPとIMAPのアカウント設定」の画面に戻ったら、【次へ】をクリック

アカウントの変更

POPとIMAPのアカウント設定
お使いのアカウントのメールサーバーの設定を入力してください。

ユーザー情報

名前(Y): 上田 太朗

電子メール アドレス(E): [redacted]@ueda.ne.jp

サーバー情報

アカウントの種類(A): POP3

受信メール サーバー(I): mbox.ueda.ne.jp

送信メール サーバー (SMTP)(Q): mbox.ueda.ne.jp

メール サーバーへのログオン情報

アカウント名(U): [redacted]@ueda.ne.jp

パスワード(P): [redacted]

パスワードを保存する(R)

メール サーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください(Q)

アカウント設定のテスト

アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧めします。


アカウント設定のテスト(I)

【次へ】をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする(S)

詳細設定(M)...

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル ヘルプ


受信と送信のテストが正常に完了したことを確認出来たら、【閉じる】をクリック




注意

テストメールが送受信できない場合

下記のような画面が表示されたら
[閉じる]をクリックしSTEP6へ戻り、
再度設定を確認してください。



「すべて完了しました」の画面が表示されたら【完了】をクリック



「電子メール アカウント」の画面に戻ったら 【閉じる】をクリック



【閉じる】をクリック



Outlookを再起動し、 新しいメールアドレスの[受信トレイ]で テストメールの受信を確認し**設定完了**

