

メール(iOS標準アプリ) <iPhone/iPad>

【設定値変更編】

※メールサーバの値を `po**.ueda.ne.jp` などから
`mbox.ueda.ne.jp`に変更する場合がございます

上田ケーブルビジョン

はじめに

メール設定前に【設定項目表】を準備し
【メールアドレス】と【パスワード】をご確認ください

設定項目表			
様のご契約内容は以下の通りです			
■ご契約者情報			
お客様氏名		電話番号	
お客様住所			
お客様番号			
■メール設定情報			
メールアドレス (アカウント)	*****@ueda. ne. jp		
パスワード			
POP3サーバ		SMTPサーバ	
メール安心バック		その他オプション	

設定はSTEP12 まであります

ホーム画面の [設定] をタップ



※作業は端末をインターネットに接続した状態で行ってください

マニュアル作成時の確認環境
iOS14.4.2のiPhoneを使用して作成しています

[メール] をタップ



[アカウント] をタップ



変更したいアカウントをタップ



[受信メールサーバ]の内容を変更

受信メールサーバ

ホスト名 mbox.ueda.ne.jp

ユーザ名 []@ueda.ne.jp

パスワード ●●●●●●●●


送信メールサーバ

SMTP [].ueda.ne.jp >


受信メールサーバ/送信メールサーバ

項目	入力内容
ホスト名	mbox.ueda.ne.jp
ユーザ名	メールアドレスを入力
パスワード	パスワードを入力

[送信メールサーバ]の[SMTP]をタップ



[プライマリサーバ]の [****.ueda.ne.jp]をタップ



「mail」や「po**」
となっています

内容を変更し、[完了] をタップ

キャンセル mbox.ueda.ne.jp **完了**

サーバ

送信メールサーバ

ホスト名 mbox.ueda.ne.jp

ユーザ名 []@ueda.ne.jp

パスワード ●●●●●●●●

SSLを使用

認証 パスワード >

サーバポート 465

項目	入力内容
サーバー	オン
ホスト名	mbox.ueda.ne.jp
ユーザ名	メールアドレスを入力
パスワード	パスワードを入力
SSLを使用	オン
認証	パスワード
サーバポート	465

SMTPの画面に戻り、[戻る] をタップ



アカウント情報画面の[詳細]をタップ

受信メールサーバ

ホスト名 mbox.ueda.ne.jp

ユーザ名 [redacted]@ueda.ne.jp

パスワード ●●●●●●●●

送信メールサーバ

SMTP mbox.ueda.ne.jp >

詳細 >

アカウントを削除

設定内容を入力し[戻る]をタップ

② [← 戻る](#) 詳細

削除したメッセージの移動先:

削除済メールボックス

アーカイブメールボックス

削除したメッセージ

削除 1週間後 >

受信設定

① SSLを使用

認証 パスワード >

サーバから削除 しない >

サーバポート 995

項目	入力内容
SSLを使用	オン
認証	パスワード
サーバから削除	しない 注意：「しない」を選択することで、メールサーバにメールが蓄積されます。メールサーバが上限に達すると新規メールが受信できなくなります。
サーバポート	7日 注意：端末でメールを受信した7日後にメールサーバからメールが削除されます。
サーバポート	995

アカウント情報画面で[完了]をタップし設定完了

[キャンセル](#) [redacted]@ueda.ne.jp **完了**

アカウント

POPアカウント情報

名前 上田 太郎

メール [redacted]@ueda.ne.jp >

説明 [redacted]@ueda.ne.jp
