



Outlook (classic)

【新規・追加 設定編】

上田ケーブルビジョン


⚠ Outlook (classic) のみ対応

本マニュアルは下記の製品をサポートしています


Outlook2021 for Windows(2026年10月13日まで)

Outlook2024 for Windows, Outlook (classic)

※OfficeのバージョンによってはOutlook (classic) がインストールされていない場合があります。ご購入店にお問い合わせください



こちらのアイコンのOutlook
(通称:Outlook Classic)が
ご利用いただけます




こちらのアイコンのOutlook
(通称:新しいOutlook)はご利用になれません

Outlook (classic) 確認方法

1. 画面下部タスクバー内のWindowsマークをクリック



2.  「アプリ、設定、ドキュメントの検索」欄にoutlookと入力



3. Outlook (classic) アイコンが表示されていればインストールされています



はじめに

**メール設定前に【設定項目表】を準備し
【メールアドレス】と【パスワード】をご確認ください**

設定項目表			
様のご契約内容は以下の通りです			
■ご契約者情報			
お客様氏名		電話番号	
お客様住所			
お客様番号			
■メール設定情報			
メールアドレス (アカウント)	*****@ueda. ne. jp		
パスワード			
POP3サーバ		SMTPサーバ	
メール安心バック		その他オプション	

設定はSTEP8まであります

Outlook (classic) を起動



※作業はパソコンをインターネットに接続した状態で行ってください

マニュアル作成時の確認環境

Windows11 Pro 24H2

Microsoft® Outlook® for Microsoft 365 MSO (バージョン2510 16.0.19328.20190) 64 ビット

メールアドレスを入力 ほか

×



メール アドレス

① [redacted]@ueda.ne.jp

② 詳細オプションへ

③ ☒ 自分で自分のアカウントを手動で設定

④

接続

アカウントがない場合 [開始するには、Outlook.com のメール アドレスを作成します。](#)


①メールアドレスを入力

②「詳細オプション」をクリック

③「自分で自分のアカウントを手動で設定」に☒チェックをいれる

④「接続」をクリック

【POP】を選択



STEP 4 / 8

パスワードを入力

×

POP アカウントの設定

■■■■■■@ueda.ne.jp [\(別のユーザー\)](#)

パスワード


① 設定項目表の「パスワード」を入力

[前に戻る](#)


接続

② 接続をクリック

「いいえ」をクリック



「アカウント設定の変更」をクリック



STEP 6/8

POPアカウントの設定を入力

POP アカウントの設定

@ueda.ne.jp

(別のユーザー)

受信メール

サーバー

mbox.ueda.ne.jp

ポート

995

☒ このサーバーでは暗号化された接続 (SSL/TLS) が必要

☐ セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログオンが必要

送信メール

サーバー

mbox.ueda.ne.jp

ポート

465

暗号化方法

SSL/TLS

☐ セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログオンが必要

メッセージ配信

☐ 既存のデータ ファイルを使用

参照...

前に戻る

全ての入力
終わったらクリック

次へ

項目		入力内容
受信メール	サーバー	『 mbox.ueda.ne.jp 』
	ポート	『 995 』
	このサーバーでは暗号化された接続 (SSL/TLS) が必要	チェックあり
	セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログオンが必要	チェックなし
送信メール	サーバー	『 mbox.ueda.ne.jp 』
	ポート	『 465 』
	暗号化方法	『 SSL/TLS 』
	セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログオンが必要	チェックなし

STEP 7 / 8

接続をクリック

※パスワードは入力済の為、設定不要

POP アカウントの設定

■■■■@ueda.ne.jp

[\(別のユーザー\)](#)

パスワード

[前に戻る](#)

接続

接続をクリック

注意

次の画面が表示された場合
メールアドレスorパスワードが間違っています。

インターネット電子メール - ueda_taro@ueda.ne.jp

次のサーバーのアカウント名とパスワードを入力してください。

サーバー

ユーザー名(U)

パスワード(P):

☒ パスワードをパスワード一覧に保存する(S)

①正しい文字を再入力

②OKをクリック

※表示されなかった場合は次のSTEPへ進んでください

完了をクリックし設定完了

×

 Outlook

アカウントが正常に追加されました

 POP
[redacted]@ueda.ne.jp

別のメール アドレスを追加

次へ

チェックが入っている
場合は外してください

☐ Outlook Mobile をスマートフォンにも設定する

完了