



# Outlook (classic)

**【新規・追加 IMAP用 設定編】**

上田ケーブルビジョン


# ! Outlook (classic) のみ対応

本マニュアルは下記の製品をサポートしています


Outlook2021 for Windows(2026年10月13日まで)

Outlook2024 for Windows, Outlook (classic)

※OfficeのバージョンによってはOutlook (classic) がインストールされていない場合があります。ご購入店にお問い合わせください



こちらのアイコンのOutlook  
(通称:Outlook Classic)が  
ご利用いただけます



こちらのアイコンのOutlook  
(通称:新しいOutlook)はご利用になれません

# Outlook (classic) 確認方法

1. 画面下部タスクバー内のWindowsマークをクリック



2.  「アプリ、設定、ドキュメントの検索」欄にoutlookと入力



3. Outlook (classic) アイコンが表示されていればインストールされています



# はじめに

**メール設定前に【設定項目表】を準備し  
【メールアドレス】と【パスワード】をご確認ください**

| 設定項目表              |                  |          |  |
|--------------------|------------------|----------|--|
| 様のご契約内容は以下の通りです    |                  |          |  |
| ■ご契約者情報            |                  |          |  |
| お客様氏名              |                  | 電話番号     |  |
| お客様住所              |                  |          |  |
| お客様番号              |                  |          |  |
| ■メール設定情報           |                  |          |  |
| メールアドレス<br>(アカウント) | *****@ueda.ne.jp |          |  |
| パスワード              |                  |          |  |
| POP3サーバ            |                  | SMTPサーバ  |  |
| メール安心バック           |                  | その他オプション |  |

**設定はSTEP8まであります**

# Outlook (classic) を起動



※作業はパソコンをインターネットに接続した状態で行ってください

## マニュアル作成時の確認環境

Windows11 Pro 24H2

Microsoft® Outlook® for Microsoft 365 MSO (バージョン2510 16.0.19328.20190) 64 ビット

# メールアドレスを入力 ほか

×



メール アドレス

①

② 詳細オプションへ

③ ☒ 自分で自分のアカウントを手動で設定

④

アカウントがない場合 [開始するには、Outlook.com のメール アドレスを作成します。](#)


①メールアドレスを入力

②「詳細オプション」をクリック

③「自分で自分のアカウントを手動で設定」に☒チェックをいれる

④「接続」をクリック

## 【IMAP】を選択



## STEP 4 / 8

# パスワードを入力

IMAP アカウントの設定

██████████@ueda.ne.jp

[\(別のユーザー\)](#)

パスワード

\*\*\*\*\*

① 設定項目表の「パスワード」を入力


[前に戻る](#)

接続


② 接続をクリック



### 「いいえ」をクリック



### 「アカウント設定の変更」をクリック



## STEP 6/8

# IMAPアカウントの設定を入力

IMAP アカウントの設定

① @ueda.ne.jp [\(別のユーザー\)](#)

受信メール

サーバー  ポート

暗号化方法

☐ セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログインが必要

送信メール

サーバー  ポート

暗号化方法

☐ セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログインが必要

[前に戻る](#) [次へ](#)

全ての入力が  
終わったらクリック

| 項目    |                                    | 入力内容                |
|-------|------------------------------------|---------------------|
| 受信メール | サーバー                               | 『 mbox.ueda.ne.jp 』 |
|       | ポート                                | 『 993 』             |
|       | 暗号化方法                              | 『 SSL/TLS 』         |
|       | セキュリティで保護されたパスワード認証(SPA)でのログインが必要  | チェックなし              |
| 送信メール | サーバー                               | 『 mbox.ueda.ne.jp 』 |
|       | ポート                                | 『 465 』             |
|       | 暗号化方法                              | 『 SSL/TLS 』         |
|       | セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA)でのログインが必要 | チェックなし              |

## STEP 4 / 8

# パスワードを入力

IMAP アカウントの設定

██████████@ueda.ne.jp

[\(別のユーザー\)](#)

パスワード

\*\*\*\*\*

① 設定項目表の「パスワード」を入力

[前に戻る](#)

接続

② 接続をクリック

# 注意

次の画面が表示された場合  
メールアドレスorパスワードが間違っています。

インターネット電子メール - ueda\_taro@ueda.ne.jp

次のサーバーのアカウント名とパスワードを入力してください。

サーバー: mbox.ueda.ne.jp

ユーザー名(U): [masked]@ueda.ne.jp

パスワード(P): [masked]

☒ パスワードをパスワード一覧に保存する(S)

OK キャンセル


①正しい文字を再入力

②OKをクリック

※表示されなかった場合は次のSTEPへ進んでください


# 完了をクリックし設定完了

×



Outlook

アカウントが正常に追加されました

 **IMAP**  
[redacted]@ueda.ne.jp

別のメール アドレスを追加

次へ

**チェックが入っている  
場合は外してください**

☐ Outlook Mobile をスマートフォンにも設定する

完了