## Outlook 2013 メール設定【IMAP 設定編】

1. Outlook2013 を起動し、画面左上にある「ファイル」→「ア



カウント」の追加をクリックします

※下記画面が表示された場合は、表示の作業を行って2ページから作業を行って下さい



#### 2. 「自分で電子メールやその他のサービスを使うための設定

をする(手動設定)」を選択し、「次へ」をクリックします

たは他の種類のサーバーに接続します。		4
例: Eiji Yasuda		
例: eyi@contoso.com		
インターネット サービス プロバイダーから提供されたパスワードを入力してください。		
リービスを使うための設定をする (手動設定)(M)		
<	ēā(B) 次へ(N) >	++>>セル
	<ul> <li>例: Eiji Yasuda</li> <li>例: eiji@contoso.com</li> <li>パンターネット サービス プロバイダーから提供されたパスワードを入力してください。</li> <li>ナービスを使うための設定をする (手動設定)(M)</li> </ul>	<ul> <li>例: Eiji Yasuda</li> <li>例: eiji@contoso.com</li> <li>インターネット サービス プロバイターから提供されたバスワードを入力してください。</li> <li>ナービスを使うための設定をする (手動設定)(M)</li> <li>&lt; 戻る(B) 次へ(N) &gt;</li> </ul>

#### 3. 「POP または IMAP」を選択し、「次へ」をクリックします

サービスの選択	1
○ Microsoft Exchange Server または互換性のあるサービス(M) Exchange アカウントに接続して、電子メール、予定表、連絡先、タスク、ボイス メールにアクセスします	
<ul> <li>Outlook.com または Exchange ActiveSync と互換性のあるサービス(A)</li> <li>Outlook.com などのサービスに接続し、電子メール、予定表、連絡先、タスクにアクセスします</li> <li>POP または IMAP(P)</li> <li>POP または IMAP 電子メール アカウントに接続します</li> </ul>	
< 戻る(B)	<b>(2)</b> 次へ(N) > キャンセル

4. 必要事	蕚項を入力し、	「詳細設定」	をクリ	リック	します
--------	---------	--------	-----	-----	-----

<b>2前/∀)</b> ∙	lum		
電子メール パトレス(E):	imap-test@po15.ueda.ne.jp	オフラインにしておくメール: すべて	
サーバー情報		E H	
アカウントの種類(A):	IMAP		
受信メール サーバー(I):	mbox.ueda.ne.jp		
送信メール サーバー (SMTP)(O):	mbox.ueda.ne.jp		
メール サーバーへのログオン情報			
アカウント名(U):	imap-test@po15.ueda.ne.jp		
パスワード(P):	******		
✔ パスワ	ードを保存する(R)		
メール サーバーがセキュリティで保	護されたパスワード認証 (SPA) に対応して		
いる場合には、チェックボックスをオ	tンにしてください(Q)		
			詳細設定(M)

項目	設定内容
名前	名前を入力します
	※この名前が差出人名になります
アカウントの種類	『 IMAP 』を選択
受信メールサーバー	『 mbox.ueda.ne.jp 』を入力
送信メールサーバー (SMTP)	『 mbox.ueda.ne.jp 』を入力
アカウント名	『 メールアドレス 』を入力

# 5. 「送信サーバー」のタブを選択し、「送信サーバーには認証 が必要」を選択、「受信メールサーバーと同じ設定を使用す

る」	にチェッ	ックマークを入れます 1	
全般	送信サーバー	業細設定	
☑送	信サーバー (SMTF	P)は認証が必要(O)	
۲	)受信メール サーバ	ーと同じ設定を使用する(U)	
C	)次のアカウントとパ	スワードでログオンする(L)	
	アカウント名(N):		
	パスワード(P):		
		✓ パスワードを保存する(R)	
	セキュリティで任	呆護されたパスワ−ド認証 (SPA) に対応(Q)	

#### 6. 「詳細設定」のタブを選択し、必要事項を入力、変更し「OK」

受信サーバー (IMAP)(I):	143	標準設定(D)	
使用する暗号化接続の種	■ 種類(E):	t>1	~
送信サーバー (SMTP)(O):	587	4 U	
使用する暗号化接続の種	€類(C):	なし	~
ታ–バーのタイムアウト(T) ——	22 - 2222	L	
短い	長い 1 分	}	
フォルダー			
ルート フォルダーのパス(F):			
送信済みアイテム			
──送信済みアイテムのコピー	を保存しない	(D)	
削除済みアイテム			
アイテムを削除対象として	マークするが、	白動的には移動しかい(K)	
削除対象としてマークされ	たアイテムは、	メールボックス内のアイテムが	消去されたときに
元至に削除されます。			

項目	設定内容
受信サーバー	『143』を入力
(IMAP)	
送信サーバー	『587』を入力
(SMTP)	
使用する暗号化	『なし』を選択
接続の種類	

#### 7. 「次へ」をクリックします

POP と IMAP のアカウント設定 お使いのアカウントのメール サーバ-	ーの設定を入力してください。					×
ユーザー情報						
名前(Y):	ucv					
電子メール アドレス(E):	imap-test@po15.ueda.ne.jp	オフラインにしておく	メール: すべて			
サーバー <mark>情報</mark>						
アカウントの種類(A):	IMAP					
受信メール サーバー(I):	mbox.ueda.ne.jp					
送信メール サーバー (SMTP)(O):	mbox.ueda.ne.jp					
メール サーバーへのログオン情報						
アカウント名(U):	imap-test@po15.ueda.ne.jp					
パスワード(P):	******					
✓ パスワ	ードを保存する(R)					
メール サーバーがセキュリティで保 いる場合には、チェック ボックスを2	護されたパスワード認証 (SPA) に対応して わにしてください(Q)					
					詳細設定(M).	
			< 戻る(B)	次^(N) >	++>セル	L

### 8. 「完了」を選択する

#### すべて完了しました

アカウントのセットアップに必要な情報がすべて入力されました。

	別のアカウントの追加(A)	
< 戻る(B)	完了	

### 以上で Out look 2013 の設定は終わりです