Windows8/8.1 標準アプリ「メール」の設定

- スタート 上田ケーブルビジョン 🎴 25 • \searrow -22 e ? S 10° **b** 東京 晴れ E 明日 ٩
- 「設定ですべて表示」→「その他アカウント」をクリックし 2.

ます





3. 「IMAP」を選択し、「接続」をクリックします

メール アカウントの追加	
アカウントの種類をお選びください。	
Exchange ActiveSync (EAS)	
メールで使用できる他のアカウントの種類について確認する。	2
接続	キャンセル

4. 「詳細を表示」をクリックします

その他のアカウントの追加	
その他のアカウントに接続するには、以下に情報を入力してください。	
メール アドレス	
パスワード	
詳細を表示	
接続	キャンセル

5. 各項目を入力し「接続」をクリックします

	その他のアカウントの追加	$\mathbf{\succ}$
$\left(\right)$	メール アドレス imap-test@po15.ueda.ne.jp	1
	ユーザー名 imap-test@po15.ueda.ne.jp	
	パスワード	
	受信 (IMAP) メール サーバー mbox.ueda.ne.jp	ポート 143
	受信 (SMTP) メール サーバー mbox.ueda.ne.jp	ポート 587
	 送信サーバーは SSL が必要 ✓ 送信サーバーは認証が必要 	
	 ✓ メールの送信と受信で同じユーザー名とパスワードを使う 詳細を表示しない	
	② 	キャンセル

項目	設定内容
メールアドレス	『 メールアドレス 』を入力
ユーザー名	『 メールアドレス 』を入力
受信メール (IMAP) サーバー	『 mbox.ueda.ne.jp 』 を入力
受信サーバーはSSLが必要	チェックを外します
送信(SMTP)メールサーバー	『 mbox.ueda.ne.jp 』 を入力
送信サーバーは SSL が必要	チェックを外します
送信サーバーは認証が必要	チェックを入れます
メールの送信と受信で同じユーザ	チェックを入れます
ー名とパスワードを使う	

以上でメールの設定は終了です