



【新規·追加 設定編】



はじめに

メール設定前に【設定項目表】を準備し 【メールアドレス】と【パスワード】 をご確認ください

	設定項目表
	様のご契約内容は以下の通りです
ご契約者情報	
お客様氏名	電話番号
お客様住所	
お客様番号	
メール設定情報 メールアドレス (アカウント)	*******@ueda.ne. ip
メール設定情報 メールアドレス (アカウント)	∗∗∗∗∗∗∗∗@ueda. ne. jp
メール設定情報 メールアドレス (アカウント) パスワード P0P3サーバ	******@ueda. ne. jp
メール設定情報 メールアドレス (アカウント) パスワード POP3サーバ メール安心パック	******@ueda. ne. jp SMTPサーバ その他オプション
メール設定情報 メールアドレス (アカウント) パスワード POP3サーバ メール安心パック	******@ueda.ne.jp SMTPサーバ その他オプション

<u>設定はSTEP17 まであります</u>







※作業は端末をインターネットに接続した状態で行ってください

マニュアル作成時の確認環境 SHARP AQUOS sense5G SH-M17X5Sを使用し、Gmailアプリのバージョン2021.05.16で作成しています。 画面・アイコン・名称等は端末により異なりますのでご注意ください。



[Gmailの新機能] が表示されたら[OK] をタップ



※機種によって 画面が異なることがあります



左上のメニュー [目] - [設定] - [アカウントを追加する]をタップ



STEP4にすすみます



[メールアドレスを追加] をタップ





[その他] をタップ





メールアドレスを入力し [次へ] をタップ





[個人用(POP3)]をタップ



@ueda.ne.jp

このアカウントの種類を選択します

個人用(POP3)

個人用(IMAP)



パスワードを入力し [次へ] をタップ





受信サーバーの設定を入力

	受信サーバーの設定		
	ユーザー名 @ueda.ne.jp		
	パスワード ・		
	サーバー mbox ueda.ne.jp	mbox.ueda.r	ne.jp に書き換える
1	サーバーからメールを削除 削除しない	サーバーから メールを削除	制除しない 注意:「しない」を選択することで、メールサーバにメー ルが蓄積されます。メールサーバが上限に達すると新 規メールが受信できなくなります。 受信トレイから削除したとき 注意:端末でメールを削除するとメールサーバからも メールが削除されます。
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		



[証明書が無効です]と表示されたら [詳細情報]をタップ





画面下の[無視して続行]をタップ

← 証明書の	青報	:
証明書は信頼さ	れていません	
このエラーについては せいただくか、 ん)をご使用くださし	メール プロバイダにお問い合 のueda.ne.jp(安全ではあり ^{\。}	わ ませ
サブジェクト: mbox.u 発行元: GlobalSign GC 有効期間の開始日: 有効期限: 現在の日付: PEM エンコードのチ:	eda.ne.jp C R3 DV TLS CA 2020 ニーン:BEGIN CERTIFICATE	



送信サーバーの設定を入力

	送信サーバーの設定	Ē	
	ログインが必要	•	
	ユーザー名 @ueda.ne.jp		
	パスワード	⊙×	
1	SMTP サーバー mbox.ueda.ne.jp		mbox.ueda.ne.jp に書き換える
		2 2	



[証明書が無効です]と表示されたら [詳細情報]をタップ





画面下の[無視して続行]をタップ

← 証明書の	青報	:
証明書は信頼さ	れていません	
このエラーについては せいただくか、 ん)をご使用くださし	メール プロバイダにお問い合 のueda.ne.jp(安全ではあり ^{\。}	わ ませ
サブジェクト: mbox.u 発行元: GlobalSign GC 有効期間の開始日: 有効期限: 現在の日付: PEM エンコードのチ:	eda.ne.jp C R3 DV TLS CA 2020 ニーン:BEGIN CERTIFICATE	



アカウントのオプション画面で [次へ] をタップ





[名前]を書き換えて[次へ]をタップ





[GMAILに移動] をタップ





受信トレイが表示されたら設定完了

