



はじめに

メール設定前に【設定項目表】を準備し 【メールアドレス】と【パスワード】 をご確認ください

	設定項目表
	様のご契約内容は以下の通りです
ご契約者情報	
お客様氏名	電話番号
お客様住所	
お客様番号	
メール設定情報 メールアドレス (アカウント)	*******@ueda.ne. ip
メール設定情報 メールアドレス (アカウント)	******@ueda.ne.jp
メール設定情報 メールアドレス (アカウント) パスワード P0P3サーバ	******@ueda. ne. jp
メール設定情報 メールアドレス (アカウント) パスワード POP3サーバ メール安心パック	******@ueda. ne. jp SMTPサーバ その他オプション
メール設定情報 メールアドレス (アカウント) パスワード POP3サーバ メール安心パック	******@ueda. ne. jp SMTPサーバ その他オプション

設定はSTEP20 まであります



ホーム画面の[設定]をタップ



※作業は端末をインターネットに接続した状態で行ってください

マニュアル作成時の確認環境 iOS14.4.2のiPhoneを使用して作成しています



[メール]をタップ





[アカウント]をタップ

く設定	ニール メール		
"メール	"にアクセスを許可		
	Siriと検索		>
	通知 バッジ		>
((†))	モバイルデータ通信)
優先する	る言語		
	言語	日本語	>
アカウ	ント		ŀ



[アカウントを追加]をタップ







く <u>アカウント</u> アカウントを追加



Microsoft Exchange



yahoo!

Aol.





[メールアカウントを追加]をタップ





設定内容を入力し [次へ]をタップ

項目	入力内容
名前	送信者として 相手に通知したい名前を入力
メールアドレス	新しいメールアドレスを入力
パスワード	パスワードを入力
说明	受信トレイなどに表示される アカウントタを入力
名 メー パ 説	前 ールアドレス スワード 明



[POP]をタップし、下にスクロール





各項目を入力し[保存]をタップ

	<u>キャンセル</u>	新規アカウント	2	保存
1	受信メールサーバ			
	ホスト名	mbox.ueda.ne.jp		
	ユーザ名	@ueda.ne.jp		
	パスワード	•••••		
	送信メールサーバ			
	ホスト名	mbox.ueda.ne.jp		
	ユーザ名	@ueda.ne.jp		
	パスワード	•••••		

受信メールサーバ/送信メールサーバー

項目	入力内容
ホスト名	mbox.ueda.ne.jp
ユーザ名	新しいメールアドレスを入力
パスワード	パスワードを入力



アカウントの一覧画面で 新しく作成したアカウントをタップ





[送信メールサーバ]の[SMTP]をタップ

受信メールサーバ	а 6	
ホスト名	mbox.ueda.ne.jp	
ユーザ名	@ueda.ne.jp	
パスワード		
送信メールサーバ	х \$	
SMTP	mbox.ueda.ne.jp	>
SMTP	mbox.ueda.ne.jp	>
SMTP 詳細	mbox.ueda.ne.jp	>
SMTP 詳細	mbox.ueda.ne.jp	>



[プライマリサーバ]の [mbox.ueda.ne.jp]をタップ

く 戻る	SMTP	
プライマリサーバ		
mbox.ueda.ne.jp		オン >
ほかのSMTPサーバ		



各項目を設定し、[完了]をタップ

<u>キャンセル</u>	mbox.ueda.ne.jp	完了		
サーバ			項目	
			サーバー	オン
送信メールサーハ	'n		ホスト名	[m
ホスト名 	mbox.ueda.ne.jp		ユーザ名	新し
ユーザ名	@ueda.ne.jp		パフロ_じ	J_
パスワード	•••••			<u></u> , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
SSLを使用			SSLを使用	オン
======================================			認証	パフ
			サーバポート	46
サーバボート	465			

2	入力内谷
/ \	オン
スト名	『 mbox.ueda.ne.jp 』
.一ザ名	新しいメールアドレスを入力
ペスワード	メールパスワードを入力
SLを使用	オン
R	パスワード
ーバポート	465

1 十 古 应



SMTPの画面に戻り、[戻る]をタップ

く 戻る	SMTP	
プライマリサーバ		
mbox.ueda.ne.jp		オン >
ほかのSMTPサーバ		



アカウント情報画面の[詳細]をタップ

受信メールサーバ ホスト名	mbox.ueda.ne.jp	
ユーザ名	@ueda.ne.jp	
パスワード		
送信メールサーバ		
SMTP	mbox.ueda.ne.jp	>
詳細		>

アカウントを削除



設定内容を入力し[戻る]をタップ

2	く 戻る 詳細		
	削除したメッセージの移動先:		
	削除済メールボックス	✓	
	アーカイブメールボックス		項目
	削除したメッセージ		SSLを使用
	削除	1週間後 >	認証
	受信設定		
1	SSLを使用		<u></u>
	認証	パスワード >	サーハから
	サーバから削除	しない >	
	サーバポート 995		サーバポー

項目	入力内容	
SSLを使用	オン	
忍証	パスワード	
ナーバから削除	しない 注意:「しない」を選択することで、メールサーバ にメールが蓄積されます。メールサーバが上限 に達すると新規メールが受信できなくなります。 7日 注意:端末でメールを受信した7日後にメール サーバからメールが削除されます。	
サーバポート	995	



アカウント情報画面で[完了]をタップし設定完了

<u>キャンセル</u>	@ueda.ne.jp	完了
アカウント		
POPアカウント	情報	
名前	上田 太郎	
メール	@ueda.ne.jp	>
説明	@ueda.ne.jp	



[アカウント]画面で 変更前のメールアドレスをタップ





[アカウント]のスイッチを<u>オフ</u>に変更し [完了]をタップ

<u>キャンセル</u>		@ueda.ne.jp	完了
アカウント			
POPアカウント	青報		
名前	test		
メール		@ueda.ne.jp	>
説明		@ueda.ne.jp	



変更前のアカウントが<u>停止中</u> になったことを確認して設定完了

